

# Photo Story 3 van Microsoft Windows

Dit programma kan je downloaden via onderstaande link:

<http://www.microsoft.com/netherlands/windowsxp/digitalefotografie/photostory/tips/create.msp>

Als je klikt op bovenstaande link dan krijg je onderstaand scherm:



Klik in bovenstaand scherm op >> Uitvoeren, dan krijg je onderstaand scherm:



In bovenstaand scherm zie je nu dat de download zich aan het voorbereiden is, nadien krijg je onderstaand scherm:



Klik in bovenstaand scherm een 2<sup>de</sup> maal op >> Uitvoeren, dan krijg je onderstaand scherm:



Klik in bovenstaand scherm op >> Volgende, dan krijg je onderstaand scherm:



In bovenstaand scherm zet je nu een bolletje aan >> Ik ga akkoord met de voorwaarden in de gebruiksovereenkomst en je klikt op >> Volgende, nadien krijg je onderstaand scherm:



Klik in bovenstaand scherm op >> Volgende, dan krijg je onderstaand scherm:



Klik in bovenstaand scherm op >> Installeren, dan krijg je onderstaand scherm:



In bovenstaand scherm zie je nu dat het programma geïnstalleerd wordt, nadien krijg je onderstaand scherm:



Klik als laatste in bovenstaand scherm op >> Voltoeien en het programma is geïnstalleerd.

En hierna 2 handleidingen, komende van de site van Microsoft.

Veel plezier ermee.

Hartelijke groetjes  
Monique / Knuffels

## Herinneringen vastleggen met Photo Story 3

De eenvoudigste manier om meer te doen met uw digitale foto's

Deel uw speciale gelegenheden en dagelijkse momenten met uw familie en vrienden op een geheel nieuwe wijze. Met Photo Story 3 voor Windows kunt u uw digitale foto's verlevendigen met beweging, muziek, ingesproken tekst en nog veel meer.

U kunt zo aan de slag! Voer de volgende eenvoudige procedure uit:

1. *Zet uw foto's rechtstreeks over van uw camera naar een computer.*

*Met Windows XP kunt u digitale foto's van ruim 250 typen digitale camera's en scanners rechtstreeks overzetten naar uw computer.*

2. *Maak uw fotoverhaal. Selecteer uw favoriete foto's op de computer of uit on line fotoverzamelingen. De foto's worden door Photo Story op een storyboard geplaatst zodat u ze snel en eenvoudig kunt indelen in uw eigen verhalenboek.*
3. *Gebruik de retoucheerfuncties om de kwaliteit van uw foto's te verbeteren. Photo Story 3 bevat alle essentiële fotobewerkingsfuncties die u wilt.*
  - *U kunt in een handomdraai rode ogen, de helderheid en kleurenfoutjes corrigeren.*
  - *Tevens kunt u elke foto heel eenvoudig draaien en bijsnijden.*



*Met de gebruiksvriendelijke retoucheerfuncties is het verbeteren van foto's een fluitje van een cent.*

Foto's verlevendigen met Photo Story 3

De ultieme manier om uw creativiteit te uiten

U kunt uw fotoverhalen zo uniek en persoonlijk maken als u wilt. Zelfs als u hier nog nauwelijks ervaring mee hebt, zult u versteld staan hoe gemakkelijk het is om speciale effecten, muziek en andere professionele snufjes aan uw digitale foto's toe te voegen.

- Laat uw verhaal horen.  
Maak uw fotoverhaal extra bijzonder door het in uw eigen woorden te vertellen. Met Photo Story 3 kunt u uw eigen gesproken commentaar

opnemen waarin u uw favoriete foto's beschrijft.

- Voeg er speciale bewegingseffecten aan toe.

U kunt uw foto's automatisch van beweging laten voorzien door Photo Story 3 of uw eigen dramatische effecten creëren door de pan- en zoomopties naar wens aan te passen.

- Maak een unieke soundtrack.

Kies nummers uit de muziekbibliotheek of componeer met een paar muisklikken uw eigen originele nummers rechtstreeks in Photo Story 3. U kunt uw soundtrack zo vrolijk of funky maken als u wilt.



Muziek geeft uw fotoverhalen een persoonlijk tintje.

- Gebruik verbluffende speciale effecten en overgangen.

U maakt een fotoverhaal helemaal uniek door aan een of meer foto's speciale effecten toe te voegen, zoals Zwart-wit, Sepia of Aquarel.

Vervolgens kunt u kiezen uit meer dan 40 aantrekkelijke visuele effecten voor overgangen tussen foto's, zoals diagonaal vervagen, spiegelen en pagina omslaan.



Giet uw verhaal in de juiste vorm met speciale effecten.

- Schrijf uw eigen titels en onderschriften.  
Benut uw creativiteit ten volle door professioneel ogende titels en onderschriften te maken voor foto's in uw verhaal.

### Verhalen delen met Photo Story 3


Contact houden met uw vrienden en familie op een geheel nieuwe manier

Het is nu makkelijker dan ooit om uw foto's en verhalen te delen met familie en vrienden. Wanneer u een verhaal opslaat, comprimeert Photo Story 3 uw digitale foto's in één klein bestand waarin de hoge fotokwaliteit behouden blijft.

Vervolgens kunt u het per e-mail naar familie en vrienden versturen zodat zij het op hun computer, tv of draagbaar apparaat kunnen bekijken. Dat gedoe met grote bestanden is dus voortaan verleden tijd.

- Bereik uw dierbaren online door uw verhalen per e-mail of op het web met hen te delen.
- Bekijk uw fotoverhalen thuis op een Windows XP-computer, of verzamel iedereen op de bank en bekijk uw verhalen gezellig in de huiskamer met behulp van Windows XP Media Center Edition 2005.
- Neem uw fotoverhalen met u mee en bekijk ze op de allernieuwste draagbare apparaten met Windows Media Player 10 Mobile, bijvoorbeeld op Windows Mobile gebaseerde Pocket PC's, Portable Media Centers en Smartphones.
- Geef een uniek cadeau door uw favoriete verhalen op een cd te branden zodat uw familie en vrienden deze op een computer, tv of draagbaar apparaat kunnen bekijken. Speciale profielen in Photo Story 3 zorgen voor een fantastische beeldkwaliteit wanneer u uw video's op een schijfje brandt met

software voor het kopiëren van cd's of dvd's.



Kies hoe u het fotoverhaal wilt opslaan op basis van de manier waarop u het wilt delen.

Bron:

[http://www.microsoft.com/netherlands/windowsxp/digitalefotografie/photostory/photostory3\\_capture.msp](http://www.microsoft.com/netherlands/windowsxp/digitalefotografie/photostory/photostory3_capture.msp)

\* \* \* \* \*

## Van één foto een verhaal maken met Photo Story 3

U kunt de ingebouwde pan- en zoomeffecten van Photo Story 3 voor Windows gebruiken om uw foto's te verlevendigen. Photo Story 3 kiest automatisch een recht pad tussen de begin- en eindpositie van een foto, maar u kunt de beweging aanpassen door een ander pad tussen de begin- en eindpositie op te geven. U maakt deze aangepaste beweging door dezelfde foto meermaals te importeren. Vervolgens selecteert u de beweging en de duur voor elk exemplaar van de foto en definieert u het type en de duur van elke overgang van de ene naar de andere foto.

Met behulp van deze methode kan de beweging verschillende delen van de foto omspannen en krijgt u een ingewikkelder pad (in plaats van een rechte lijn). Zo kunt u een verhaaltje maken op basis van één enkele foto. U kunt ook een weergavevenster in de foto maken. Voor dit weergavevenster zijn de grootte van de begin- en eindpositie voor de beweging hetzelfde (uitsluitend een pan-beweging). In dit weergavevenster worden de geselecteerde delen van de foto uitvergroet tot de volledige grootte van de resulterende video.

Als de resolutie van uw foto's groot genoeg is om op deze manier te worden bekeken, kunt u veel verborgen details zien omdat de resolutie van een standaard digitale camera van 5 miljoen pixels bijna vier keer zo hoog is als die van een computerscherm (1,3 miljoen pixels bij 1280x1024) en ruim 15 keer zo hoog is als die van videobeelden met een resolutie van 640x480.

In de onderstaande instructies wordt beschreven hoe u een verhaaltje maakt op basis van één foto. Voor aanvullende help kunt u [het Photo Story-projectbestand downloaden](#) dat op deze manier is gemaakt en [de definitieve video van dit verhaaltje bekijken](#).

Opmerking: Photo Story 3 moet op uw computer zijn geïnstalleerd om het Photo Story-projectbestand te kunnen bekijken.


Ga als volgt te werk om uw eigen verhaaltje te maken:

1. Open Photo Story 3 voor Windows Klik achtereenvolgens op Een nieuw verhaal beginnen en Volgende op de welkomspagina.
2. Importeer op de pagina Uw foto's importeren en schikken drie keer dezelfde foto en plaats de drie exemplaren van de foto naast elkaar op de filmstrip.
3. Pas de beweging voor het eerste exemplaar van de foto als volgt aan. Klik op de pagina Gesproken tekst toevoegen en beweging aanpassen op het eerste exemplaar van de foto op de filmstrip en klik vervolgens op Beweging aanpassen.




4. Voer op de tab Beweging en duur de volgende taken uit voor de eerste foto:
  - Schakel het selectievakje Begin- en eindpositie van beweging opgeven in.

- Gebruik de positierechthoek voor de beginpositie om het gebied te selecteren waar u de beweging voor de eerste foto wilt laten beginnen.
- Als u uitsluitend een pan-beweging voor het eerste exemplaar van de foto wilt maken, schakelt u het selectievakje Eindpositie is dezelfde als de beginpositie in. Door deze optie in te schakelen worden de rechthoeken van de begin- en eindpositie even groot.



- Gebruik de positierechthoek voor de eindpositie om het gebied te selecteren waar u de beweging voor de eerste foto wilt laten eindigen.
- Klik op Opslaan om de beweging voor de eerste foto op te slaan.




5. Klik op de pijlknop Volgende foto onder aan de pagina Beweging aanpassen om de beweging voor het tweede exemplaar van de foto in te stellen.
6. Voer op de tab Beweging en duur de volgende taken uit voor het tweede exemplaar van de foto:


- Schakel het selectievakje Begin- en eindpositie van beweging opgeven in.
- Schakel het selectievakje Beginpositie is dezelfde als de eindpositie van de vorige foto in.

Door de beginpositie van het tweede exemplaar van de foto in te stellen op de grootte en eindpositie van het vorige exemplaar van de foto, laat u de foto's in een vloeiende beweging in elkaar overlopen.


- Als u alleen een pan-beweging wilt maken, selecteert u het selectievakje Eindpositie is dezelfde als de beginpositie in en verplaatst u de rechthoek voor de eindpositie naar de locatie waar u de beweging van de tweede foto wilt laten eindigen.



7. Voor een ononderbroken beweging moet u alle overgangen tussen de eerste en de tweede foto verwijderen. Hiertoe klikt u op de tab Overgang, schakelt u het selectievakje Huidige foto starten met een overgang uit en klikt u vervolgens op Opslaan.



8. Klik op de pijlknop Volgende foto onder aan de pagina Beweging aanpassen om de beweging voor het derde exemplaar van de foto in te stellen.
9. Voer op de tab Beweging en duur de volgende taken uit voor het derde exemplaar van de foto:
  - Schakel het selectievakje Begin- en eindpositie van beweging opgeven in.
  - Schakel het selectievakje Beginpositie is dezelfde als de eindpositie van de vorige foto in.
  - Als u aan het einde van het verhaal de beweging wilt laten overgaan in de volledige foto (in plaats van een deel van de foto), dubbelklikt u op de positierechthoek voor de eindpositie.



10. Klik op de tab Overgang, schakel het selectievakje Huidige foto starten met een overgang uit en klik vervolgens op Opslaan om elke overgang tussen de tweede en derde foto te verwijderen.
11. Gefeliciteerd! U hebt een verhaaltje gemaakt met slechts één foto. Klik op Voorbeeld als u het verhaaltje wilt weergeven.

Bron:

<http://www.microsoft.com/netherlands/windowsxp/digitalefotografie/photostory/tips/create.mspx>